

Konfigurera e-post Mac Mail

1. Klicka på "Arkiv" > "Lägg till konto"
2. Fyll i fälten "Fullständigt namn", "E-postadress" & "Lösenord".
3. Klicka på "Fortsätt"
4. Välj mellan POP* & IMAP**
5. Fyll i fälten

Server, Inkommande e-post: post.3dg.se
Användarnamn: Samma som er e-postadress
Lösenord: Det lösenord ni blivit tilldelade

6. Klicka på "Fortsätt"
7. Mail kommer att ladda ett litet tag sedan kommer en ruta med texten "Mail kan inte skicka lösenordet på ett säkert sätt", klicka på "Ställ in Manuellt"
8. Välj "Lösenord" i fältet "Autentisering"
9. Klicka på "Fortsätt"
10. Fyll i fältet

Server, Utgående e-post: smtp.3dg.se

11. Bocka för "Använd autentisering" och fyll i
Användarnamn: Samma som er e-postadress
Lösenord: Det lösenord ni blivit tilldelade

12. Klicka på "Fortsätt"
13. Mac Mail kommer nu att ladda ett tag tills ni ser meddelandet "Mail kan inte skicka lösenordet till servern på ett säkert sätt." Klicka på "Fortsätt"
14. Klicka på "Fortsätt"
15. Bocka ur "Använd SSL"
16. Välj Lösenord i fältet "Autentisering"
17. Klicka på "Fortsätt"
18. Klicka på "Skapa"
19. Klar!

* När e-postmeddelanden hämtas till datorn i ett POP3-program tas de som standard bort från servern. Det innebär att du bara kommer åt hämtade meddelanden på den dator där du hämtade dem.

** När e-postmeddelanden hämtas till datorn med IMAP behålls som standard en kopia av alla hämtade meddelanden på servern. Det innebär att kan komma åt samma meddelande på flera datorer.

Referens: http://office.microsoft.com/sv-se/support/anvanda-e-postprogram-med-imap-eller-pop-HA102834584.aspx#_Toc331600733